

NORDIC KNITS NO. 1

FILATI

Modell 13

SLIPOVER



SLIPOVER

Storlek 36/38 (40/42 – 44/46)

Talen till de större storlekarna står i parentes. Om bara ett tal är angivet, gäller det för alla storlekar.

Material: Lana Grossa-kvalitet „Natural Alpaca Classico“ (85 % (baby) alpaca, 15 % ren ny ull (merino), löplängd = ca. 125 m/50 g): ca. 350 (400 – 450) g beige (färg 105); stickor nr. 4 och 4,5, 1 rundsticka nr. 4, 50 cm lång.

Förklaringar:

Knutkant: Lyft rätt första m i varje varv. St sista m i varje varv rätt.

Resår: St växelvis 1 rm, 1 am.

Resår med patentkant över 2 m i var sida och flät-resår-mönster: St enl diagram A/B. Talen till vä anger avigs (tillbaka-varv), talen till hö anger räts (framåt-varv). St m som de visar i de inte angivna tillbaka-varv (avigs). De 2 ljusgrå m i var sida i diagram A anger patentkanten. I bredden, börja med m framför 1. pilen, st vidare rapporten [= 9 m] mellan pilarna, och avsluta med m efter 2. pilen. Tips: Till storlek 36/38 och 44/46 ökas det 1 m efter resåren som angivet i diagrammet (till storlek 40/42 är det inte nödvändigt att öka 1 m: st 1 rm istället för ökningen). I höjden, st 1. – 3. varv 1 gång enl diagram A till resår, upprepa därefter vidare 2. och 3. st därefter 1. – 18. varv 1 gång enl diagram B till flät-resår-mönster, upprepa därefter vidare 9. – 18. varv.

Stickfasthet: 27 m och 28 varv flät-resår-mönster på stickor nr. 4,5 = 10 x 10 cm.


Beskrivning:

Obs: Bakstyckets nedre resårkant är dubbelt så hög som framstyckets nedre resårkant, angivet i grått i skissen..

Bakstycke: Lägg upp 141 (151 – 159) m på stickor nr. 4. St 8 cm = 25 varv resår med med patentkant i var sida, börja med 1 tillbaka-varv (avigs) som angivet. St därefter vidare på stickor nr. 4,5 i flät-resår-mönster med knutkant i den angivna fördelningen, öka 1 m till storlek 36/38 och 44/46 och st 1 rm till storlek 40/42 = 142 (151 – 160) m. Efter 25 (27 – 29) cm = 70 (76 – 82) varv från slutet av resårkanten, st vidare med 2 m patentkant i var sida till ärmhålskant: st patentkanten över knutkant-m och 1 avig m så att mask-antalet förblir detsamma. St vidare rakt upp till ärmhåls. När ärmhåls höjden mäter 19 (20 – 21) cm = 54 (56 – 58) varv, maska av 9 (10 – 10) m i var sida till axelskråning, maska därefter ytterligare av 9 (10 – 11) m 4 ggr i vartannat varv. I följande varv, maska av de resterande 52 (51 – 52) m till den raka halsringningen.


Framstycke: St som för bakstycket, men st bara 4 cm = 13 varv till resårkant och st rund halsringning. Redan när ärmhåls höjden mäter 17,5 (18,5 – 19,5) cm = 50 (52 – 54) varv, maska av de mittersta 26 (25 – 26) m till den runda halsringning, och st vidare var sida för sig. Mask ytterligare av 2 m 3 ggr och 2 m 2 ggr på inre kanten i vartannat varv till avrundning. St axel på yttre kant i samma höjd som för bakstycket. St andra sidan spegelvänt.

Montering: Spänn delarna, fukta lätt och låt torka. Sy sömmarna, lämna resårkanten öppen i var sida till slits. Plocka upp 94 m från halsringningen på rundsticka nr. 4, och st 1 omg rm till kant. Mask därefter löst av alla m.



SLIPOVER

Diagram A/B



Teckenförklaring:

⊞ = knutkant-m

□ = 1 rm

◻ = 1 am

☑ = lyft avig 1 m med tråden framför m

■ = ingen m

☑ = öka 1 vriden rm i länken till nästa m



= kors 4 m till hö: sätt 2 m på 1 hjälpsticka bakom arb, st följande 2 m rätt, st därefter de 2 m på hjälpstickan rätt

STICKPROV

Gör en provlapp för att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 ggr 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lägg prov-lappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs för att få 10 cm på bredden, och hur många varv går åt till 10 cm på höjden. Blir antalet maskor och varv för få i jämförelse med beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickornas/nålarnas grovlek ($\frac{1}{2}$ till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv för många: arbeta lösare eller använd grövre stickor /nålar. Kom ihåg: alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen bara en hänvisning. Dessutom är dessa mått beräknade på slätstickning. För ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp i det önskade mönstret - så att modellen inte bara ser bra ut utan också passar!