

JACKA

Modell 15



STICKPROV

Gör en provlapp för att kontrollera stick-/virk-fastheten! Provlappen bör vara 12 x 12 cm i samma mönster som den utvalda modellen. Lägg prov-lappen lätt sträckt på en plan yta och räkna med hjälp av ett måttband ut hur många maskor krävs för att få 10 cm på breddn, och hur många varv går åt till 10 cm på höjdenn. Blir antalet maskor och varv för få i jämförelse med beskrivningen: arbeta tätare eller gå ner i stickornas/nålarnas grovlek (½ till 1 grovhet). Blir antalet maskor och varv för många: arbeta lösare eller använd grövre stickor/nålar.

Kom ihåg: alla arbetar olika. Därför är den angivna fastheten på garnnystanen inte förbindliga utan snarare en hänvisning. Dessutom är dessa mått beräknade på slätstickning. För ett perfekt arbete så bör man arbeta sin provlapp i det önskade mönstret

FÖRKORTNINGAR

hö = höger · **vä** = vänster · **st** = sticka · **m** = maska · **v** = varv · **rm** = rät maska · **am** = avig maska · **kantm** = kantmaska · **patentm** = patentmaska · **slätst** = slätstickning · **rätst** = rätstickning · **ribbst** = ribbstickning · **omsl** = omslag · **öhpt** = överdragshoptagning · **döhpt** = dubbel överdragshoptagning · **lm** = luftmaska · **vlm** = vändluftmaska · **st** = stolpe · **hst** = halvstolpe · **dst** = dubbelstolpe · **km/sm** = kedjemaska/smygmaska · **fm** = fastmaska · **puffm** = puffmaska

JACKA

Modell 15

Storlek: 36/38, 40/42 och 44

Talen för de större storlekarna är inom parentes. Om bara ett tal är angivet, gäller detta för alla storlekar.

Material: Lana Grossa About Berlin Chilly (100 % lin, löplängd 95 m/50 g), 450 (500 – 550) g natur (färg 1); stickor nr. 7 och 1 rundsticka nr. 7, 100 cm lång.

Ribbst: St växelvis 1 rm, 1 am.

Kantbandmönster: Varv 1 (framåt-varv): St alla m rätt. Varv 2 (tillbaka-varv): * 1 am, 1 vriden rm i länken mellan två maskor (plocka upp tråden mellan två maskor, sätt den vriden m över på vä sticka och st 1 rm), upprepa vidare från *, 1 am. Varv 3 (framåt-varv): * Lyft 1 rät m avigt med tråden bakom arb, 1 am, upprepa vidare från *, Lyft 1 rät m avigt med tråden bakom arb. Varv 4 (tillbaka-varv): * 1 am, 1 rm, upprepa vidare från *, 1 am. Upprepa vidare varv 3 och 4.

Slätst på avigan: St aviga m i framåt-varv, st rätta m i tillbaka-varv.

Dubbla kantm: Framåt-varv: I början av varv, st första m rätt, lyft följande m avigt med tråden bakom arb. I slutet av varv, lyft näst-sista m avigt med tråden bakom arb, st sista m rätt. Tillbaka-varv: I början av varv, lyft första m avigt med tråden framför arb, st följande m avigt. I slutet av varv, st näst-sista m avigt, lyft sista m avigt med tråden framför arb.

Stickfasthet: Glatt på avigan med stickor nr. 7: 15 m och 22 varv = 10 x 10 cm.

Jackan st i ett stycke: Lagg upp 225 (237 – 249) m med rundsticka nr. 7. Arb i ribbst i öppna varv, och fördela m i varv 1, (= tillbaka-varv), som följer: kantm, * 1 am, 1 rm, upprepa vidare från *, 1 am, kantm. Efter 3 varv, arb vidare i glatt på avigan med dubbla kantm på båda sidor. När arb mäter 33 cm, maska av 1 x 53 (56 – 59) m på båda sidor = 119 (125 – 131) m. Arb vidare på höjden, och med dubbla kantm på båda sidor. Maska av alla m efter 35 (37 – 39) cm.


Påse (2 x): Lagg upp 25 m med stickor nr. 7. Arb i glatt på avigan, och med dubbla kantm på båda sidor. Efter 12 cm, arb vidare i ribbst som följer: dubbla kantm, * 1 am, 1 rm, upprepa vidare från *, 1 am, dubbla kantm. Efter 3 varv, Maska av alla m som de framträder.

Förslutningskantband: Lagg upp 7 m med stickor nr. 7 och arb i kantbandmönster. Efter Varv 2, är det med ökningsarna 13 m på stickan. När arb mäter 146 (150 – 154) cm, maska av alla m (st samman de rätta m med de aviga m och maska därefter av) = 7 avmaskade m.


Avslutning: Spänn delarna, fukta och låt de torka. Lagg * på * och ° på ° enligt skiss A. Sy sömmen så att de dubbla kantm blir synliga, och så att den

tvärlöpande sömmen är tydlig. Lämna 16 cm öppna för ärmhålen, se skiss B. Vik förslutningskantbandet i mitten och sy från mitten fast den på båda sidor av förslutningskanterna. Sy fast påsarna på framstyckena, se skiss B och C.

Skiss B



Skiss A



Skiss C

